



VING

# Legends OF Valour™

© 1993 VING CO., LTD.

© 1992 Strategic Simulations, Inc. All Rights Reserved.

SSI is a trademark owned by Strategic Simulations, Inc. Sunnyvale, CA, USA

## NEC PC-9801/9821版

### ユーザーズ・マニュアル

このたびは、弊社製品「レジェンド・オブ・バロア／豪勇の伝説」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

本ゲームの実行には、ハードディスク及びMS-DOS(ver3.1)以上が必要です。以下にご説明する手順にしたがって、ハードディスクへのインストール(組込み)を行ってから、ゲームをお楽しみください。

本ゲームは、フロッピーディスクだけのハード構成では実行できません。

※MS-DOSは、米Microsoft社の登録商標です

### ■製品の構成

このパッケージには、以下のものが入っていますので、ご確認ください。

- フロッピーディスク(5インチ、3.5インチ共通)

- ①スタートアップ ディスク
- ②インストール ディスク 1
- ③インストール ディスク 2
- ④インストール ディスク 3
- ⑤インストール ディスク 4
- ⑥インストール ディスク 5

- ユーザーズ・マニュアル(このシートです)

- リファレンス・マニュアル

- ミッテルドルフ・マップ

- ユーザー登録カード

- クルーブック申込書

## ■インストールの操作

インストールするためには、ハードディスク上に8MB以上の空き領域が必要です。インストールは、パソコンをハードディスクで起動してから、以下の操作を行ってください。（インストールするハードディスクをドライブAとします）

ハードディスク上に、専用のディレクトリLOVを作成します。

A>MD LOV ☒

LOVをカレントディレクトリにします。

A>CD LOV ☒

スタートアップディスクをセットし（ドライブBとします）、以下の操作でインストールを開始します。

A>B:INSTALL B: ☒

※パラメータの「B:」は、ディスクがセットされているドライブ名です。

画面のメッセージにしたがって、インストールディスク1から順に各インストールディスクを入れかえてください。

インストールが終了してしまえば、以降のゲームの実行にはインストールディスクは使用しないので、大切に保管しておいてください。

## ■ゲームの開始

ゲームを開始するには、スタートアップディスクを準備して、以下の操作を行います。

①パソコンの電源をONにします。

②スタートアップディスクをセットします。

③インストールしたディレクトリ（ドライブAのLOVとします）を、カレントディレクトリにします。

A>CD LOV ☒

レジェンド・オブ・バロアの起動コマンド(LOV.EXE)を入力します。

A>LOV ☒

レジェンド・オブ・バロアが起動し、オープニングが始まります。

（☐ESCキーによりオープニングを中断し、ゲームを開始します）

## ■動作環境の確認

インストールの操作が正常に終了し、ゲームの開始の操作を行なったにもかかわらず、ゲームが正しく動作しない場合には、以下の原因が考えられます。

①スタートアップディスクが正しくセットされていない。

起動時には、必ず**スタートアップディスク**が必要です。

②実行時の本体メモリが十分でない。

本ゲームの実行には、**550KB(563,200バイト)**以上の**本体空きメモリ**が必要です。

空きメモリはMS-DOSのユーティリティ「CHKDSK.EXE」などで確認することができます。このゲームにはデバイスドライバを一切組込む必要がありません。必要なメモリが不足している場合は、「CONFIG.SYS」を変更して必要なメモリを確保してください。あるいは、別途起動用のフロッピーディスクを作成し、このディスクから起動することにより、実行時の本体メモリを確保してください。

③ハードディスク上に、作業ファイル用の空き領域がない。

本ゲームの実行には作業ファイルを作成しますので、ハードディスク上に**50KB**以上の**空き領域**が必要です。作業ファイルが作成できない場合には、ゲームの実行ができません。空き領域に余裕をもたせるようにしてください。また、ゲームの実行中にゲームセーブを行なうと、ゲームデータを記録することにハードディスクの空き領域が減少します。

《ご注意》

NECのサウンドボード(PC-9801-26K、PC-9801-86)以外はサポートしておりませんので、純正品以外をご使用の場合は本体から取り外すか、ボリュームをオフにしてからご使用ください。

## ■グラフィックモードについて

本ゲームは、16色と256色の2種類のグラフィックモードを持っています。起動時にハードウェアのチェックを行ない、最適のグラフィックモードを自動的に設定します。

PC-9801シリーズの場合.....16色モード

PC-9821シリーズの場合.....256色モード

## ■ゲームの終了

ゲームを終了するには、以下の「終了の操作」を行ないます。

①画面左下のシステムアイコンを左クリックして、システムメニューのウィンドウを開き、「EXIT GAME」を左クリックします。この操作によりメニュー画面に戻ります。最後に、メニュー画面で「Quit to DOS」を左クリックします。操作の詳細はリファレンス・マニュアルを参照してください。

②MS-DOSに戻ったことを確認し、スタートアップディスクをとりだしてから、パソコン本体の電源をOFFにします。

ゲームを終了する場合は、この「終了の操作」を必ず行なうようにしてください。特にハードディスク動作中に、パソコン本体の電源をOFFにすることは絶対に避けてください。

## ■キー操作について

本ゲームでは以下のキー操作により、マウス操作と同様の機能を実現できます。このキー操作により、対応するアイコンを左クリックした場合と同じ状態になります。

**f・1** 攻撃の意志表示をする

**f・5** 眠る

**f・2** 地図を表示する

**f・6** アイテムを使用する

**f・3** 魔法使いの呪文の本を開く

**f・7** 呼びかける

**f・4** 聖職者の呪文の本を開く

**f・8** アイテムを投げる

## アフターサービスのご案内

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。弊社では、製品をお買い上げいただきユーザー登録された方に対して、下記のアフターサービスを実施しております。

●開封時からディスク破損など製品初期不良の場合は、お買い上げの日から1週間以内にパッケージ及びお買い上げレシートを、弊社にお送りいただければ無償にて交換いたします。ただし、お買い上げの日から1週間以上経過した場合は、初期不良でも有償となりますのでご注意ください。

●フロッピーディスクおよびCD-ROMディスクを破損された場合は、有償にて交換いたします。下記の費用とともに、破損ディスクを弊社あてお送りください。

▶CD-ROMディスク………1枚 ¥4,000(消費税別)

▶フロッピーディスク………1枚 ¥2,500(消費税別) 同時送付された場合の  
2枚目以降は1枚につき ¥1,500(消費税別)

(ご注意)

- 紛失された場合を含み、フロッピーディスクおよびCD-ROMディスク、マニュアル、その他の付属品の別売および再発行は行なっておりません。
- お買い上げ製品の返品は致しかねます。
- 弊社では中古販売業者による再販売を認めておりません。弊社製品であっても中古ソフトとしてご購入された場合は、アフターサービスの対象外とさせていただきます。